

NET ACCOUNTS

[xp] [vista]

[/FORCELOGOFF:{minuti | NO}] [/MINPWLEN:lunghezza]
[/MAXPWAGE:{giorni | UNLIMITED}] [/MINPWAGE:giorni]
[/UNIQUEPW:numero] [/DOMAIN]

NET ACCOUNTS Aggiorna il database degli account utente e modifica i requisiti relativi alle password e all'accesso per tutti gli account. Se non vengono specificate opzioni, NET ACCOUNTS visualizza le impostazioni correnti per password, limitazioni di accesso e informazioni sui domini.

Le opzioni utilizzate con NET ACCOUNTS hanno effetto solo se si verificano le due condizioni seguenti:

- I requisiti relativi alle password e all'accesso sono validi solo se gli account utente sono stati configurati (utilizzando User Manager o il comando NET USER).

- Il servizio Accesso rete deve essere in esecuzione in tutti i server del dominio che verificano l'accesso. Tale servizio viene avviato automaticamente all'avvio di Windows.

/FORCELOGOFF:{minuti | NO}

Imposta il numero di minuti a disposizione dell'utente prima che venga automaticamente disconnesso perché l'account è scaduto o l'orario di accesso valido è terminato. L'impostazione predefinita, NO, impedisce la disconnessione automatica.

/MINPWLEN:lunghezza

Imposta il numero minimo di caratteri per una password. È possibile specificare da 0 a 14 caratteri. L'impostazione predefinita è 6 caratteri.

/MAXPWAGE:{giorni | UNLIMITED}

Imposta il numero massimo di giorni di validità per una password. Se si specifica UNLIMITED, non viene applicato alcun limite. Il valore di /MAXPWAGE non può essere minore di quello di /MINPWAGE. È possibile specificare un valore da 1 a 999. Per impostazione predefinita viene mantenuto il valore corrente.

/MINPWAGE:giorni

Imposta il numero minimo di giorni che deve trascorrere prima che l'utente possa modificare la password. Se si specifica 0, non verrà applicato alcun tempo minimo. È possibile specificare un valore da 1 a 999. L'impostazione predefinita è 0 giorni. Il valore di /MINPWAGE non può essere maggiore di quello di /MAXPWAGE.

/UNIQUEPW:numero

Richiede che la password dell'utente sia univoca nell'ambito del numero di cambi password specificato. Il valore massimo è 24.

/DOMAIN

Esegue l'operazione su un controller di dominio del dominio corrente. Se questa opzione non viene specificata, l'operazione viene eseguita sul computer locale.

esempi:

net accounts /minpwlen:2	= imposta a due caratteri la lunghezza minima della password
net accounts /forceloff:500	= oltre i 500 minuti avviene la disconnessione
net accounts /forceloff:no	= la sessione non termina mai. il sistema non disconnette di sua volontà.
net accounts /minpwage:1	= numero di giorni minimo prima dei quali non è possibile il cambio password
net accounts /maxpwage:400	= la password scade e' valida al massimo per 400 giorni.
net accounts /maxpwage:unlimited	= la password non scade mai

NET COMPUTER

[server di dominio]

\\nomecomputer {/ADD | /DEL}

NET COMPUTER

Aggiunge o elimina computer da un database di dominio. Questo comando e' disponibile solo nei server di dominio.

\\nomecomputer

Specifica il computer da aggiungere o eliminare dal dominio.

/ADD

Aggiunge al dominio il computer specificato.

/DEL

Rimuove dal dominio il computer specificato.

NET CONFIG

[xp] [vista]

[SERVER | WORKSTATION]

NET CONFIG Visualizza informazioni sulla configurazione del servizio Workstation o Server. Se non viene specificata l'opzione SERVER o WORKSTATION, visualizza l'elenco dei servizi configurabili. Per informazioni della Guida sulla configurazione di un servizio, digitare NET HELP CONFIG servizio.

SERVER

Visualizza informazioni sulla configurazione del servizio Server.

WORKSTATION

Visualizza informazioni sulla configurazione del servizio Workstation.

esempi:

net config server	= Inovocato senza argomenti visualizza lo stato del servizio
net config server /autodisconnect:1000	= dopo 1000 minuti di inattiva'nella sessione ecco che il sistema provvede a disconnettere
net config server /autodisconnect:-1	= annulla il comando precedente, ed indica l sistema di non provvedere mai alla disconnessione della sessione indipendentemente dal tempo effettivo.
net config server /srvcomment:"il mio commento"	= imposta il commento visibile in "risorse di rete"e lo rende uguale a "il mio commento"
net config server /hidden:yes	= fa in modo che l'elaboratore in oggetto risulti non visibile dagli altri elaboratori in " risorse di rete "
net config workstation	= mostra informazioni riferite all'elaboratore locale.

NET CONTINUE servizio

[xp] [vista]

NET CONTINUE Riattiva un servizio di Windows precedentemente sospeso tramite NET PAUSE.

servizio e' il servizio in pausa, ad esempio uno dei seguenti:

NET LOGON
NT LM SECURITY SUPPORT PROVIDER
SCHEDULE
SERVER
WORKSTATION

esempi

net continue server = riprende l'attivita' del servizio server precedentemente messo in pausa

NET FILE

[xp] [vista]

[id [/CLOSE]]

NET FILE Chiude un file condiviso e rimuove i blocchi del file. Se non viene specificata alcuna opzione, elenca i file aperti su un server. Per ogni file aperto l'elenco include il numero di identificazione assegnato al file, il percorso, il nome utente e il numero di blocchi applicati al file. Questo comando puo' essere utilizzato solo nei computer che eseguono il servizio Server.

id

E' il numero di identificazione del file.

/CLOSE

Chiude un file aperto e rimuove i blocchi del file. Immettere il comando dal server in cui il file e' condiviso.

esempio:

net file 121/CLOSE = chiuse il file identificato dal numero 121

NET GROUP

[server di dominio]]

[nomegruppo [/COMMENT:"testo"]] [/DOMAIN]

nomegruppo {/ADD [/COMMENT:"testo"] | /DELETE} [/DOMAIN]

nomegruppo nomeutente [...] {/ADD | /DELETE} [/DOMAIN]

NET GROUP Aggiunge, visualizza o modifica i gruppi globali sui server. Se non si specifica alcun parametro, visualizza i nomi dei gruppi sul server corrente.

nomegruppo

e' il nome del gruppo da aggiungere, espandere o eliminare. Per visualizzare l'elenco degli utenti di un gruppo, specificare solo il nome del gruppo.

/COMMENT:"testo"

Aggiunge un commento per un gruppo nuovo o esistente. Racchiudere il testo tra virgolette.

/DOMAIN

Esegue l'operazione su un controller di dominio del dominio corrente. Se questa opzione non viene specificata, l'operazione viene eseguita nel computer locale.

nomeutente[...]

Consente di elencare uno o piu' nomi utente da aggiungere o rimuovere dal gruppo. Se si specificano piu' nomi utente, separarli con uno spazio.

/ADD

Aggiunge un gruppo o un nome utente a un gruppo.

/DELETE

Rimuove un gruppo o un nome utente da un gruppo.

NET HELP comando oppure NET comando/HELP [xp] [seven]

Comandi disponibili:

NET ACCOUNTS	NET HELPMMSG	NET STATISTICS
NET COMPUTER	NET LOCALGROUP	NET STOP
NET CONFIG	NET PAUSE	NET TIME
NET CONTINUE	NET SESSION	NET USE
NET FILE	NET SHARE	NET USER
NET GROUP	NET START	NET VIEW
NET HELP		

NET HELP NAMES illustra i diversi tipi di nomi nelle righe di sintassi di NET HELP.

NET HELP SERVICES elenca alcuni dei servizi che è possibile avviare.

NET HELP SYNTAX spiega come interpretare le righe di sintassi di NET HELP.

NET HELP comando | MORE visualizza la Guida una schermata alla volta.

NET HELPMMSG n_messaggio [xp] [seven]

NET HELPMMSG Visualizza informazioni sui messaggi di rete di Windows, quali errori, avvisi e messaggi di avviso. Se si digita NET HELPMMSG seguito dal codice numerico dell'errore (ad esempio, "net helpmsg 2182"), vengono visualizzate informazioni sul messaggio e suggerimenti sulle operazioni da eseguire per risolvere il problema. n_messaggio è il codice numerico dell'errore di Windows per cui si desidera visualizzare la Guida.

Esempio

net helpmsg 5000	=	chiusura sessione di rete
net helpmsg 1002	=	la finestra non può operare sul messaggio inviato

NET LOCALGROUP [xp] [seven]

[nomegruppo [/COMMENT:"testo"]] [/DOMAIN]
 nomegruppo {/ADD [/COMMENT:"testo"] | /DELETE} [/DOMAIN]
 nomegruppo nome [...] {/ADD | /DELETE} [/DOMAIN]

NET LOCALGROUP Modifica i gruppi locali nei computer. Se non si specifica alcuna opzione, visualizza i gruppi locali disponibili nel computer in uso. invocato specificando solamente il nome del gruppo ecco che visualizza i membri di tale gruppo.

nomegruppo

è il nome del gruppo locale da aggiungere, espandere o eliminare. Per visualizzare l'elenco degli utenti o dei gruppi

globali di un gruppo locale, specificare solo il nome del gruppo.

`/COMMENT:"testo"`

Consente di aggiungere un commento per un gruppo nuovo o esistente. Racchiudere il testo tra virgolette.

`/DOMAIN`

Esegue l'operazione sul controller di dominio del dominio corrente. Se questa opzione non viene specificata, l'operazione verrà eseguita nella workstation locale.

nome [...]

Consente di elencare uno o più nomi utente o nomi di gruppo da aggiungere o rimuovere dal gruppo locale. Se si specificano più nomi, separarli con uno spazio. E' possibile specificare nomi di utenti o di gruppi globali, ma non altri gruppi locali. Se si specifica un utente di un altro dominio, anteporre il nome del dominio al nome dell'utente, ad esempio: VENDITE\UTENTE).

`/ADD`

Aggiunge un nome utente o un nome di gruppo a un gruppo locale. E' necessario creare un account per gli utenti o i gruppi globali aggiunti a un gruppo locale tramite questo comando.

`/DELETE`

Rimuove un nome utente o un nome di gruppo da un gruppo locale.

esempi:

<code>net localgroup pippo /add</code>	=	aggiunge il gruppo pippo
<code>net localgroup pippo /delete</code>	=	rimuove il gruppo pippo
<code>net localgroup pippo /comment:"pippo"</code>	=	imposta pippo come commento del gruppo pippo
<code>net localgroup pippo</code>	=	elenca tutti i membri del gruppo pippo

NET NAME

[xp]

Aggiunge o elimina un nome utente per l'invio dei messaggi, ovvero un alias, oppure visualizza l'elenco dei nomi per i quali il computer accetterà i messaggi. Se utilizzato senza parametri, il comando net name visualizza l'elenco dei nomi attualmente in uso.

Sintassi

`net name [nome {/add|/delete}]`

nome

Specifica il nome utente a cui verranno inviati i messaggi. Il nome può essere composto da un massimo di 15 caratteri. `/add` Aggiunge un nome a un computer. `/delete` Rimuove un nome da un computer.

Utilizzare il comando net name per specificare un nome per la ricezione dei messaggi. Per poter utilizzare net accounts è necessario avviare il servizio Messenger. Il nome utilizzato per i messaggi deve essere univoco sulla rete. I nomi creati con il comando net name vengono utilizzati solo per la messaggistica e non per i nomi di gruppo. In Windows XP sono utilizzati tre tipi di nomi:

Qualsiasi nome per l'invio di messaggi, aggiunto con il comando net name.

Il nome del computer, aggiunto all'avvio del servizio Workstation.

Il nome utente, aggiunto all'accesso, purché non sia utilizzato come nome di messaggio in altri punti della rete.

`add` è facoltativo. `Net name nome` e `net name nome add` ottengono lo stesso risultato. Entrambi i comandi possono essere utilizzati per aggiungere un nome al computer. Non è possibile eliminare il nome del computer, ma è possibile rimuovere il nome utente.

Esempi

<code>net name</code>	=	visualizza l'elenco dei nomi presenti nel computer
<code>net name rsvp</code>	=	aggiunge il nome rsvp al computer corrente
<code>net name rsvp /delete</code>	=	rimuove il nome rsvp dal computer corrente

NET PAUSE servizio

[xp] [seven]

NET PAUSE sospende una risorsa o un servizio di Windows. I servizi sospesi vengono messi in attesa.

servizio

e' il servizio da sospendere, ad esempio uno dei seguenti:

NET LOGON

NT LM SECURITY SUPPORT PROVIDER

SCHEDULE

SERVER

WORKSTATION

NET PRINT

[xp]

Visualizza informazioni su una coda di stampa specificata, su tutte le code di stampa di un server di stampa specificato o su un processo di stampa specificato oppure controlla un processo di stampa specificato. Se utilizzato senza parametri, il comando net print visualizza la informazioni della Guida della riga di comando per il comando net print.

Sintassi

net print \\NomeComputer[\\NomeCoda]

\\NomeComputer

Obbligatorio. Specifica il nome del computer su cui si trova la coda di stampa per la quale si desidera visualizzare informazioni.

\\NomeCoda Specifica

il nome della coda di stampa per la quale si desidera visualizzare informazioni. Se si specifica un computer e non una coda, vengono visualizzate informazioni su tutte le code di stampa del computer specificato.

Osservazioni

Il comando net print visualizza diversi tipi di informazioni sulle code di stampa. In questo esempio viene mostrato un rapporto relativo a tutte le code di stampa del server Produzione:

NET PRINT

Code di stampa in \\PRODUZIONE

Nome	Processo n.	Dimensione	Stato
Coda LASER1	1 processo		*Coda attiva*
UTENTE1	84	0	Spooling

Esempi

net print [\\produzione\\adaghi](#) = elenca il contenuto della coda di stampa ADAGHI nel computer \\produzione

Per visualizzare informazioni o controllare un processo di stampa specificato utilizzare la seguente forma

net print [\\NomeComputer] NumeroProcesso [{/hold | /release | /delete}]

\\NomeComputer

Specifica il nome del computer relativo al lavoro di stampa che si desidera controllare. Se non si specifica un computer, verrà utilizzato il computer locale.

NumeroProcesso

Obbligatorio. Specifica il numero del processo di stampa che si desidera controllare. Il numero è assegnato dal computer su cui si trova la coda di stampa alla quale è inviato il processo di stampa. Dopo che un computer ha assegnato un numero a un processo di stampa, tale numero non viene assegnato a nessun altro processo nelle code di quel computer.

{/hold | /release | /delete}

Specifica l'operazione da eseguire sul processo di stampa. Il parametro /hold sospende il processo di stampa e consente l'esecuzione di altri processi fino al rilascio del processo sospeso. Il parametro /release rilascia un processo di stampa sospeso. Il parametro /delete rimuove un processo dalla coda di stampa. Se si specifica un numero di processo ma non

un'operazione, vengono visualizzate informazioni sul processo di stampa.

Esempi

net print \\produzione 35	=	visualizza informazioni sul processo di stampa 35 nel computer produzione
net print \\produzione 263 /hold	=	mette in attesa il processo di stampa 263 nel computer produzione
net print \\produzione 263 /release	=	riavvia il processo di stampa 263 precedentemente messo in attesa sul computer produzione
net print \\produzione 263 /delete	=	elimina in modo definitivo il processo di stampa 263 presso il computer produzione

NET SEND

[xp]

Invia messaggi ad altri utenti, computer o indirizzi di messaggio sulla rete.

Sintassi

net send {nome | * | /domain[:nome] | /users} messaggio

nome

Specifica il nome utente, il nome di computer o l'alias a cui inviare il messaggio. Se le informazioni fornite contengono spazi, racchiudere il testo fra virgolette (ad esempio "Nome Computer"). Se utilizzati come nomi NetBIOS, i nomi utente lunghi possono causare problemi. I nomi NetBIOS possono essere composti da un massimo di 16 caratteri. Il sedicesimo carattere è riservato al sistema.

*

Invia il messaggio a tutti i possibili nomi nel dominio o nel gruppo di lavoro.

/domain:nome

Invia il messaggio a tutti i nomi nel dominio del computer. È possibile specificare nome in modo da inviare il messaggio a tutti i nomi del dominio o del gruppo di lavoro specificato.

/users

Invia il messaggio a tutti gli utenti connessi al server.

messaggio

Obbligatorio. Specifica il testo del messaggio.

Osservazioni

È possibile inviare un messaggio a un nome soltanto se questo è attivo sulla rete. Se si invia il messaggio a un nome utente, perché venga ricevuto è necessario che il servizio Messenger sia in esecuzione e che l'utente sia connesso.

È possibile trasmettere un messaggio a tutti i nomi nel dominio del computer, utilizzando * oppure /domain, o in un altro dominio, utilizzando /domain:NomeDominio. I messaggi broadcast possono contenere un massimo di 128 caratteri. Prestare cautela nell'invio di messaggi a più utenti. Il parametro /users consente di inviare un messaggio a tutti gli utenti che hanno sessioni con il server. Per ricevere i messaggi è necessario che il servizio Messenger sia in esecuzione.

Esempi

net send morettia Appuntamento spostato alle 15. Stesso posto.	=	invia il messaggio all'utente morettia
net send /users Questo server verrà arrestato tra 5 minuti.	=	invia il messaggio a tutti gli utenti collegati
net send morettia "Formattare il disco con FORMAT /4"	=	invia il messaggio contenente il carattere speciale /

NET SESSION

[xp] [seven]

[\\nomecomputer] [/DELETE] [/LIST]

NET SESSION elenca o disconnette le sessioni aperte tra il computer in uso e gli altri computer della rete. Se non si specifica alcuna opzione, visualizza informazioni su tutte le sessioni aperte con il computer che ha attualmente lo stato attivo. Questo comando puo' essere utilizzato solo nei server.

\\nomecomputer

Visualizza informazioni sulle sessioni per il computer specificato.

/DELETE

Chiude la sessione tra il computer locale e nomecomputer, chiudendo anche tutti i file aperti nel computer per tale sessione. Se questo parametro non è specificato, verranno chiuse tutte le sessioni.

/LIST

Visualizza le informazioni sotto forma di elenco anziché di tabella.

NET SHARE

[xp] [seven]

nomecondivisione

nomecondivisione=unita':percorso [/GRANT:utente,[READ | CHANGE | FULL]]

[/USERS:numero | /UNLIMITED]

[/REMARK:"testo"]

[/CACHE:Manual | Documents | Programs | BranchCache | None]

nomecondivisione [/USERS:numero | /UNLIMITED]

[/REMARK:"testo"]

[/CACHE:Manual | Documents | Programs | BranchCache | None]

{nomecondivisione | nomedispositivo | unita':percorso} /DELETE

nomecondivisione \\nomecomputer /DELETE

NET SHARE Rende disponibile una risorsa del server agli utenti della rete. Se non si specifica alcuna opzione, visualizza informazioni su tutte le risorse condivise nel computer. Per ogni risorsa vengono visualizzati il nome o il percorso del dispositivo e un commento descrittivo associato alla risorsa.

nomecondivisione

è il nome di rete della risorsa condivisa. Per visualizzare informazioni su una condivisione specifica, digitare NET SHARE seguito solo dal nome della condivisione.

unita':percorso

Specifica il percorso assoluto della directory da condividere.

/GRANT:utente,autor

Crea la condivisione con un descrittore di sicurezza che attribuisce le autorizzazioni richieste all'utente specificato. Questa opzione può essere utilizzata più volte per concedere a più utenti le autorizzazioni per la condivisione.

/USERS:numero

Imposta il numero massimo degli utenti che possono accedere contemporaneamente alla risorsa condivisa.

/UNLIMITED

Specifica che il numero degli utenti che possono accedere contemporaneamente alla risorsa condivisa è illimitato.

/REMARK:"testo"

Consente di aggiungere un commento descrittivo sulla risorsa. Racchiudere il testo tra virgolette

nomeperiferica

Indica una o più stampanti (da LPT1: a LPT9:) condivise da nomecondivisione.

/DELETE

Interrompe la condivisione della risorsa.

/CACHE:Manual

Attiva la memorizzazione manuale nella cache del client per i programmi e i documenti della condivisione.

/CACHE:Documents

Attiva la memorizzazione automatica nella cache per i documenti della condivisione.

/CACHE:Programs

Attiva la memorizzazione automatica nella cache per i documenti e i programmi della condivisione.

/CACHE:BranchCache

Attiva la memorizzazione manuale nella cache dei documenti con BranchCache attivato da questa condivisione

/CACHE:None

Disattiva la memorizzazione nella cache per la condivisione.

Esempi:

net share condivisione= c:\condivisione /remark:"condivisione"	=	condivide la directory c:\condivisione ed aggiunge un commento
net share condivisione /delete	=	elimina la condivisione
net share lista= c:\lista /unlimited	=	condivide la directory c:\lista e concede l'accesso ad un numero illimitato di utenti
net share lista= c:\lista /cache:automatic	=	condivide la directory c:\lista ed attiva il caching automatico

NET START servizio

[xp] [seven]

NET START Elenca i servizi in esecuzione.

servizio Può essere uno dei servizi seguenti:

BROWSER
CLIENT SERVICE FOR NETWARE
CLIPBOOK
DHCP CLIENT
EVENTLOG
FILE REPLICATION
NET LOGON
NT LM SECURITY SUPPORT PROVIDER
PLUG AND PLAY
REMOTE ACCESS CONNECTION MANAGER
ROUTING AND REMOTE ACCESS
RPCLOCATOR
RPCSS
SCHEDULE
SERVER
SPOOLER
TCP/IP NETBIOS HELPER SERVICE
UPS
WORKSTATION

I nomi di servizio composti da due o più parole immessi al prompt dei comandi devono essere racchiusi tra virgolette. Il comando NET START "NET LOGON" avvia ad esempio il servizio Accesso rete. Tramite NET START è possibile avviare anche servizi non inclusi in Windows.

NET STATISTICS [WORKSTATION | SERVER]

[xp] [seven]

NET STATISTICS Visualizza il registro delle statistiche per il servizio Workstation o Server locale. Se non si specifica alcun parametro, NET STATISTICS visualizza tutti i servizi per cui sono disponibili statistiche.

SERVER Visualizza le statistiche del servizio Server.

WORKSTATION Visualizza le statistiche del servizio Workstation.

NET STOP servizio

[xp] [seven]

NET STOP Arresta i servizi di Windows. Quando si arresta un servizio vengono annullate tutte le connessioni di rete utilizzate da tale servizio. Poiche' inoltre alcuni servizi dipendono da altri, l'arresto di un servizio puo' determinare anche l'arresto di altri servizi. Alcuni servizi non possono essere arrestati.

servizio Puo' essere uno dei servizi seguenti:

BROWSER
CLIENT SERVICE FOR NETWARE
CLIPBOOK
DHCP CLIENT
FILE REPLICATION
NET LOGON
NT LM SECURITY SUPPORT PROVIDER
REMOTE ACCESS CONNECTION MANAGER
ROUTING AND REMOTE ACCESS
RPCLOCATOR
SCHEDULE
SERVER
SPOOLER
TCP/IP NETBIOS HELPER SERVICE
UPS
WORKSTATION

Tramite NET STOP e' possibile arrestare anche servizi non inclusi in Windows.

NET TIME

[xp] [seven]

[\\nomecomputer | /DOMAIN[:nomedominio] | /RTSDOMAIN[:nomedominio]] [/SET]

NET TIME sincronizza l'orologio del computer con quello di un altro computer o dominio oppure visualizza l'ora per un computer o dominio. Se utilizzato senza opzioni in un dominio Windows Server, visualizza la data e l'ora correnti nel computer designato come server di riferimento ora per il dominio.

\\nomecomputer

E' il nome del computer con cui si desidera confrontare l'ora o eseguire la sincronizzazione.

/DOMAIN[:nomedominio]

Specifica di sincronizzare l'ora dal controller di dominio primario di nomedominio.

/RTSDOMAIN[:nomedominio]

Specifica di eseguire la sincronizzazione con un server di riferimento ora affidabile di nomedominio.

/SET

Sincronizza l'ora del computer con quella del computer o dominio specificato.

Le opzioni /QUERYSNTP e /SETSNTP sono state deprecate. Utilizzare w32tm.exe per configurare il servizio Ora di

Windows.

NET USE [xp] [seven]

[devicename | *] [\\computername\sharename[volume] [password | *]]
[/USER:[domainname\username]
[/USER:[dotted domain name\username]
[/USER:[username@dotted domain name]
[/SMARTCARD]
[/SAVECRED]
[/DELETE] | [/PERSISTENT:{YES | NO}]

NET USE {devicename | *} [password | *] /HOME

NET USE [/PERSISTENT:{YES | NO}]

NET USE connette o disconnette un computer da una risorsa condivisa oppure visualizza le informazioni sulle connessioni del computer. Utilizzato senza opzioni, questo comando elenca le connessioni del computer.

devicename

Assegna un nome per connettersi alla risorsa oppure specifica il dispositivo che si desidera disconnettere. Esistono due tipi di nome di dispositivo: unita' disco (da D: a Z:) e stampanti (da LPT1: LPT3:). Digitare un asterisco invece di un nome dispositivo specifico per assegnare il dispositivo successivo disponibile.

\\nomecomputer

E' il nome del computer e della risorsa condivisa. Se il nome di computer contiene degli spazi, e' necessario racchiudere la doppia barra rovesciata (\\) e il nome di computer tra virgolette ("). La lunghezza del nome di computer va da 1 a 15 caratteri.

\\nomecondivisione e

' il nome di rete della risorsa condivisa.

\\volume

Specifica un volume NetWare sul server. E' necessario avere installato e in esecuzione il servizio Client per NetWare (workstation Windows) o Gateway Service for NetWare (Windows Server) per connettersi ai server di NetWare.

password

E' la password necessaria per accedere alla risorsa condivisa.

*

Visualizza la richiesta della password. La password non viene visualizzata quando viene digitata nella relativa casella.

/USER

Specifica un nome di utente diverso, utilizzato per effettuare la connessione.

nomedominio

Specifica un altro dominio. Se il dominio viene omissso, verra' utilizzato il dominio di accesso corrente.

nomeutente

Specifica il nome utente con cui effettuare l'accesso.

/SMARTCARD

Specifica l'utilizzo da parte della connessione delle credenziali sulla smart card.

/SAVECRED

Specifica che il nome utente e la password saranno salvate. Questa opzione viene ignorata a meno che venga richiesto un nome utente e relativa password.

/HOME

Connette un utente alla propria home directory.

/DELETE

Annulla una connessione di rete ed elimina la connessione dall'elenco delle connessioni persistenti.

/PERSISTENT

Controlla l'utilizzo delle connessioni di rete persistenti. L'impostazione predefinita corrisponde all'ultima impostazione utilizzata.

/PERSISTENT:YES

Salva tutte le connessioni effettuate e le ripristina all'accesso successivo.

/PERSISTENT:NO

Non salva la connessione in corso o le connessioni successive. Le connessioni esistenti verranno ripristinate all'accesso successivo. Utilizzare l'opzione /DELETE per rimuovere le connessioni persistenti.

Esempi:

net use	=	visualizza le unita' di rete attualmente disponibili
net use f: \\fedora-9\\tmp /user:utente	=	la condivisione /tmp/ del server fedora-9 viene resa disponibile presso l'unita' di rete f:
net use f: \\fedora-9\\tmp /user:utente utente	=	come sopra ma questa volta occorre specificatamente anche la password.
net use f: /delete	=	scollega l'unita' di rete f:
net use f: \\fedora-9\\tmp /user:utente /persistent:yes	=	l'unita' di rete f: rimarra' disponibile anche dopo il riavvio del sistema
net use f: \\fedora-9\\tmp /user:utente utente /savecred	=	login e pass validi per la condividere vengono salvati nella cache del sistema
net use lpt1: \\server\\stampante	=	la porta lpt1 dell'elaboratore sul quale digitiamo il comando, ridirigera' le stampe inviate alla stampante condivisa \\server\\stampante
net use lpt1: /delete	=	annulla il comando di cui qui sopra.
net use * /d	=	scollega tutte le unita' di rete disponibili, prima pero' presenta a video un messaggio di conferma.

NET USER

[xp] [seven]

```
[nomeutente [password | *] [opzioni]] [/DOMAIN]
    nomeutente {password | *} /ADD [opzioni] [/DOMAIN]
    nomeutente [/DELETE] [/DOMAIN]
    nomeutente [/TIMES:{ore | ALL}]
```

NET USER crea e modifica account utente nei computer. Utilizzato senza opzioni, questo comando elenca gli account utente per il computer. Le informazioni sugli account utente vengono memorizzate nel database degli account utente.

nomeutente

E' il nome dell'account utente che si desidera aggiungere, eliminare, modificare o visualizzare. Il nome dell'account utente puo' contenere al massimo 20 caratteri.

password

Assegna o modifica una password per l'account utente. E' necessario che la password sia della lunghezza minima impostata tramite l'opzione /MINPWLEN del comando NET ACCOUNTS. Il nome della password puo' contenere 14 caratteri al massimo.

*

Visualizza la richiesta della password. La password non viene visualizzata quando viene digitata nella relativa casella.

/DOMAIN

Esegue l'operazione sul controller di dominio del dominio corrente.

/ADD

Aggiunge un account utente al database degli account utente.

/DELETE

Elimina un account utente dal database degli account utente.

Opzioni

Le opzioni sono:

Opzioni	Descrizione
---------	-------------

/ACTIVE:{YES | NO}

Attiva o disattiva l'account utente. Se l'account utente non e' attivo, l'utente non sara' in grado di accedere alle risorse sul server. L'impostazione predefinita e' YES (attivo).

/COMMENT:"testo"

Visualizza un commento descrittivo sull'account utente. Racchiudere il testo tra virgolette.

/COUNTRYCODE:nnn

Utilizza i codici del paese del sistema operativo per implementare i file della lingua specificata per la Guida e per i messaggi di errore. Il valore 0 corrisponde al codice del paese predefinito.

/EXPIRES:{data | NEVER}

L'impostazione del parametro data comporta la scadenza dell'account utente. L'opzione NEVER non imposta limitazioni di tempo per l'account utente. Le date di scadenza possono essere visualizzate nel formato mm/gg/aa(aa). I mesi possono essere visualizzati sotto forma di cifra, nome esteso o abbreviazione di tre lettere. Gli anni possono essere visualizzati sotto forma di due o quattro cifre. Separare le singole parti della data con barre, evitando di utilizzare spazi.

/FULLNAME:"nome"

Specifica il nome e cognome di un utente invece di un nome utente. Racchiudere il nome tra virgolette.

/HOMEDIR:percorso

Imposta il percorso per la home directory dell'utente. È necessario specificare il percorso.

/PASSWORDCHG:{YES | NO}

Imposta la possibilità di modifica della password da parte dell'utente stesso. Il valore predefinito e' YES.

/PASSWORDREQ:{YES | NO}

Specifica se è necessario che l'account utente disponga di una password. Il valore predefinito e' YES.

/LOGONPASSWORDCHG:{YES|NO}

Specifica se l'utente debba cambiare la password all'accesso seguente. Il valore predefinito e' NO.

/PROFILEPATH[:percorso]

Imposta un percorso per il profilo di accesso dell'utente. Questo nome di percorso indica un profilo di registro.

/SCRIPTPATH:percorso

Imposta un percorso per la procedura di accesso dell'utente.

/TIMES:{ore | ALL}

Specifica le ore di accesso autorizzato. TIMES viene espresso come giorno[-giorno] [,giorno [-giorno]],ora[-ora][,ora[-ora]], con incrementi di un'ora. I giorni possono essere scritti per esteso o abbreviati. Le ore possono seguire la numerazione su 12 o su 24 ore. Per la numerazione basata su 12, utilizzare am, pm oppure a.m., p.m. ALL indica che l'utente può connettersi in qualsiasi momento. Se non si assegna alcun valore, la connessione non verrà mai consentita. Separare il giorno e l'ora con la virgola e i gruppi composti da giorno e ora con il punto e virgola.

/USERCOMMENT:"testo"

Consente a un amministratore di aggiungere o di modificare il commento dell'utente per l'account.

/WORKSTATIONS:{nomecomputer[,...] | *}

Specifica almeno otto computer dai quali un utente può accedere alla rete. Separare le voci dell'elenco con la virgola. Se con /WORKSTATIONS non si imposta alcun elenco oppure se si immette un asterisco (*), l'utente potrà accedere alla rete da qualsiasi computer.

NET VIEW

[xp] [seven]

[\\nomecomputer [/CACHE] | [/ALL] | /DOMAIN[:nomedominio]]

NET VIEW Visualizza l'elenco delle risorse condivise da un computer. Utilizzato senza opzioni, questo comando visualizza un elenco dei computer della rete o del dominio corrente.

\\nomecomputer

Specifica il computer di cui si desidera visualizzare le risorse condivise.

/DOMAIN:nomedominio

Specifica il dominio per il quale si desidera visualizzare i computer disponibili. Se nomedominio viene omissso, il comando visualizzerà tutti i domini della rete locale (LAN).

/CACHE

Visualizza le impostazioni di cache del client offline per le risorse nel computer specificato

/ALL

Visualizza tutte le condivisioni, comprese quelle \$